

Raffrock INSA

Der Rock fällt lang aus. Falls ein kürzerer Rock gewünscht wird, kann die nächst kleinere Größe gewählt, oder die Passe entsprechend verkürzt werden. Das obere Rockteil kann gar nicht, wenig oder stärker gerafft werden. Passe und unteres Rockteil ergeben auch einen eigenständigen Rock, dieser ist ein tolles Modell für absolute Nähanfänger! Unbedingt die gewünschte Länge und Bundweite nachmessen!

Material:	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140
Taillenweite / fertige Taillenweite	60 / 43 cm	62 / 44 cm	66 / 46 cm	70 / 49 cm	76 / 52 cm
Länge	32 cm	37 cm	43 cm	47 cm	52 cm
Stoffverbrauch bei 140 cm breiten Stoff	75 cm	90 cm	110 cm	130 cm	185 cm

3 m Gummiband, ca. 0,7 cm breit

Zuschneiden:

Die Teile nach der Schnittteilliste mit Nahtzugabe zuschneiden.

Rüschen am Oberrock: 2 / 3 x die Stoffbreite, Rüschenbreite nach Wahl

Schnittteilliste:

- 1** Oberrock 4 x
- 2** Unterrock 4 x
- 3** Passe 1 x

Saumbreiten / Rüschen	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140
Saum Oberrock	233 cm	250 cm	268 cm	286 cm	305 cm
Saum Unterrock	243 cm	260 cm	278 cm	296 cm	315 cm

Nähen:

1. Die Markierungen für die Raffung auf die linke Seite der oberen Rockteile übertragen. Dafür an der oberen und unteren Kante einen kleinen Kreidestrich machen und beide mit einer Linie verbinden. Gummiband mit Zickzackstich gedehnt aufsteppen.
2. Rockteile des Oberrockes aneinander nähen. Ebenfalls die Rockteile des unteren Rockes zusammensteppen.
3. An den oberen Rock eine Rüsche anbringen oder ihn mit Einfassband versäubern. Für die Rüsche die zwei Streifen an den Schmalseiten rechts auf rechts aneinander nähen, so dass sich ein Ring bildet. Streifen mittig längst falten und Kräuselfäden einnähen. Gleichmäßig an den Rockstecken, einkräuseln und ansteppen. Die Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig festnähen.
4. Beide Rockteile am oberen Rand auf der Nahtzugabe aufeinander steppen.
5. An der Passe die Seitennähte schließen, Rock rechts auf rechts an die Passe stecken und festnähen. Nahtzugabe in die Passe klappen und knappkantig absteppen.
6. Die Oberkante ca. 4 cm nach innen einschlagen und feststecken. Den Rock anprobieren und ggf. die Passe noch etwas kürzen.
7. Die Oberkante knappkantig und noch 2 mal jeweils im Abstand von ca. 1 cm absteppen. Dabei bei jeder Naht am Ende eine kleine Öffnung zum Einziehen der Gummibänder lassen. Gummibänder einziehen und die Öffnungen schließen.